LOYVERSE

Comment vendre des objets en utilisant le scanner de codes barres

https://help.loyverse.com/fr/help/how-sell-items-using-barcode · Mis à jour janvier 23, 2026

L'utilisation d'un scanner de codes-barres avec Loyverse PDV accélère et améliore le processus de vente, en particulier lorsqu'il s'agit d'un grand nombre de produits.

Avant de commencer

Assurez-vous que votre lecteur de codes-barres est **associé** et fonctionne avec l'appareil qui exécute Loyverse PDV.

Assurez-vous que le système attribue un **code-barres à vos articles**.

Comment vendre avec un lecteur de codes-barres

Lancez votre application Loyverse PDV et accédez à **l'écran Ventes** - comme vous le feriez pour des ventes normales.



Scannez le code-barres de l'article à l'aide de votre scanner.

L'article apparaîtra automatiquement dans le ticket.



Si vous **scannez à nouveau le même code-barres**, la quantité de l'article **augmentera d'une** unité dans le ticket.



L'utilisation d'un lecteur de codes-barres permet de rationaliser le processus de paiement, de réduire les erreurs et d'améliorer l'expérience du client.

Conseils de dépannage pour les lecteurs de codes-barres

Si votre scanner n'ajoute pas des articles au tickets :

- **Vérifier la connexion**
  Assurez-vous que le scanner est correctement apparié à votre appareil (via Bluetooth ou câble).

- **Vérifier les paramètres du scanner**
  Votre scanner doit être configuré pour fonctionner en mode de saisie au clavier (mode HID).
  Dans ce mode, les codes-barres scannés sont saisis sous forme de texte.

- **Assurer un format de code-barres correct**
  Assurez-vous que le code-barres que vous scannez correspond au code-barres attribué à l'article dans les paramètres de l'article de Loyverse PDV.

- **Test avec un champ de texte**
  Ouvrez un champ de saisie de texte (comme une barre de recherche ou une application de prise de notes) et scannez un code-barres. Si des chiffres apparaissent, votre scanner fonctionne correctement.

- **Redémarrer l'appareil**
  Parfois, un simple redémarrage de l'appareil peut résoudre les problèmes de connexion ou de saisie.

Voir également:

Comment faire des ventes

Comment ajouter des codes à barres aux articles

Code-barres par dispositif caméra intégré

Prise 7Qi/7Ci (Bluetooth) installation du Scanner