LOYVERSE

端末の内蔵カメラでバーコードを読み取る

https://help.loyverse.com/jp/help/barcodes-scanning-built-device · 更新日 9月 27, 2026

Video
https://www.youtube.com/watch?v=V74HvE_NaUE

Loyverse POSでは、モバイル端末の内蔵カメラを使って、販売時や商品リスト管理中に商品のバーコードをスキャンすることができます。外部バーコードスキャナーがない場合でも、非常に便利です。

カメラスキャナーの有効化

バーコードをスキャンする前に、以下の手順でカメラスキャナーの設定を有効にしてください：

1. モバイル端末でLoyverse POSアプリを開きます。
2. 「設定」→「一般設定」へ進みます。
3. 「カメラを使用してバーコードをスキャンする」をオンにします。



1. 内蔵カメラを使って商品の販売をおこなう

商品カードにバーコードが登録されていることを確認してください。

Loyverse POSアプリを起動し、「販売」画面に移動します。

カメラアイコン（バーコードスキャナーボタン）をタップしてカメラを起動します。



商品のバーコードにカメラを向けます。



スキャンが成功すると、その商品が伝票に追加されます。



スキャン画面はアクティブなまま保持されるため、以下の操作が可能です：

- 別のバーコードをスキャンする
- 伝票内の商品を編集する
- 顧客を追加する
- 顧客のポイントを使用する
- 注文伝票を保存または結合する

2. 商品にバーコードを追加する

内蔵カメラを使って、商品にバーコードを登録または確認することも可能です。

商品編集画面から：

「商品」メニューから、商品を開き、バーコード欄の横にあるスキャンアイコンをタップします。



カメラが起動するので、バーコードにかざします。



スキャンが成功すると、バーコード番号が自動で入力されます。



内容を保存します。

商品リストから：

「商品」メニューでカメラアイコンをタップします。



バーコードをスキャンします：

- 該当する商品が存在しない場合は、バーコードが事前入力された新しい商品カードが開きます。
- すでに登録されているバーコードであれば、その商品の編集画面が開きます。

対応しているバーコード形式

内蔵カメラでスキャン可能なバーコードの種類は以下の通りです：

- UPC-A
- UPC-E

- EAN-13
- EAN-8
- Code 39
- Code 93
- Code 128
- QR codes

こちらもご参照ください：

商品にバーコードを追加する

Loyverse POS 用のハードウェア